# Lin4Neuro を USB メモリから起動する方法\*

#### 根本 清貴†

#### 2012年7月21日

## 1 必要なもの

このドキュメントは、Windows マシンを用いて、USB で起動できる Lin4Neuro を作成することを目標としています。このために、以下の要件が必要となります。

- Universal-USB-Installer
- Windows XP/Vista/7 (Win 98/2000 は動作しません)
- 4GB 程度の Fat32 でフォーマットされた USB メモリ<sup>\*1</sup>
- USB メモリで起動することができる PC (最近の PC はたいてい対応しています)
- Lin4Neuro  $\boldsymbol{\sigma}$  ISO

# 2 Universal-USB-Installer の入手

まずは、Universal-USB-Installer を入手していただく必要があります。http://www.pendrivelinux. com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/ にアクセスしていただき、図にあるように Download からダウンロードします。Universal-USB-Installer はセットアップの必要はありません。適当なところに置 いておけば大丈夫です。



図 1 Universal-USB-Installer ダウンロード画面

<sup>\*</sup> このドキュメントは包括型脳科学研究推進支援ネットワーク活動の一環として作成されました。

<sup>†</sup> 筑波大学医学医療系精神医学

<sup>\*1</sup> Lin4Neuro でデータ解析する場合、データは外付けハードディスクに保存することを想定しています。このため、USB メモリは 大きい必要はありません。現在、2.4GB 程度のため、これより大きいサイズであれば作成できます。なお、Windows などで、こ の USB メモリ内にデータを保存したりしても、Lin4Neuro を起動した後、それらのデータを参照することはできませんので、ご 注意ください。

# 3 Lin4Neuro 日本語版のダウンロード

Lin4Neuro をダウンロードします。http://www.nemotos.net/l4n-iso にアクセスしていただき、必要 とするバージョンをダウンロードしてください。2012 年 7 月現在、英語版 (64bit)、英語版 (32bit)、日本語 版 (64bit)、日本語版 (32bit) の 4 バージョンが用意されています。

## 4 Lin4Neuro の USB メモリへのインストール

まず、Universal-USB-Installer を起動します。License Agreeement が出てきますので、"I agree"をクリックしていただくと、下図の画面が表示されます。

🖳 Universal USB Installer 1.8.6.2 Setup	
Setup your Selections Page Choose a Linux Distro, ISO/ZIP file and, your USB Flash Drive.	Pendrivelinux.com
Step 1: Select a Linux Distribution from the dropdown to put on your USB	
Step 2 PENDING: Browse to your *.iso C:¥Users¥ J¥lin4neuro-amd64-Ja-20110829.iso Browse	
Step 3: Select your USB Flash Drive Letter Only Show all Drives (USE WITH CAUTION)	
Click HERE to Visit the Universal USB Installer Page for additional HELP Universal USB Installer http://www.pendrivelinux.com Create Cancel	

図 2 Universal-USB-Installer 設定画面

- Step 1: ここでは、ドロップダウンメニューの一番下から2番目にある "Try Unlisted Linux ISO (Old Syslinux)"を選択してください。\*New Syslinux を選択するとうまくいきません。
- Step 2: ここでは、先程ダウンロードした Lin4Neuro の ISO イメージファイルを指定します。
- Step 3: ここでは、USB メモリのドライブ名を指定します。もし、ドライブをフォーマットしたかった ら、"Format D: Drive"にチェックを入れます。

これで、"Create"ボタンを押すと、Lin4Neuro が USB メモリにインストールされます。

### 5 USB からの Lin4Neuro の起動

以下の方法で、起動できるはずです。

1. まず、USB メモリを PC 本体に挿します。

- 2. 電源を入れたら、起動順序を変えることのできる Fn キーを押します。この Fn キーはメーカーごとに 違います。
  - F12 : Dell, Fujitsu, Lenovo
  - F11:Epson
  - F9:HP
  - Esc:Panasonic
- 3. そこで、USB メモリを選択すれば、30-40 秒程度で Lin4Neuro が起動するはずです\*<sup>2</sup>。
- 4. メーカーによっては、BIOS 設定画面に入らないと、USB メモリの起動を選べないものもあります。その際は、BIOS の設定で "Boot"で USB メモリの順序をあげてください。
- 5. また、PC のグラフィックカードの関係で、途中までしか起動できない場合は、ブートローダーの選択 画面(下図)で2行目の"xforcevesa - boot Live in safe graphics mode"を選択することで起動できる ことがあります。



図 3 Bootloader 選択画面

6. 画像解析ソフトは、すべてメニューの "Neuroimaging Tools"からアクセスすることができます。

<sup>\*&</sup>lt;sup>2</sup> 2012 年 7 月現在、SONY VAIO Z シリーズはこれでは起動しないことを確認しています。SONY と Linux はなかなか鬼門です。



図 4 Lin4Neuroの画像解析ツールメニュー

終了する際は、普通にメニューから、「シャットダウン」を選択していただくと、数秒程度で、"Please remove the disc and close the tray (if any) then press ENTER"と表示されます。ここで、USB メモリを抜いていただいて ENTER キーを押してください。これで電源が切れます。何もしなければ、一切、PC 本体のハードディスクにアクセスしませんので、安全です。

#### 6 USB 版を使用する際の注意

USB 版では、以下の事項に注意してください。

- USBメモリーで起動させた領域の書き換えは更新されません。つまり、さらにカスタマイズしたとしても、電源を切ってしまうと、その変更は保存されません。もし、独自にカスタマイズしたい場合は、インストールする必要があります。
- Lin4Neuro から PC 本体の HDD の中を見ることもできます。誤って削除などしないように注意して ください。
- Windows などで、この USB メモリ内にデータを保存したりしても、Lin4Neuro を起動した後、それらのデータを参照することはできませんので、ご注意ください。